




**Abrir el explorador de internet en la laptop (en el ejemplo Mozilla Firefox) y dar clip aquí
Para abrir el menú de la aplicación**



Seleccionar ajustes



The image shows a web browser window with the 'Ajustes' (Settings) menu open. The browser's address bar contains the text 'Buscar con Google o introducir una dirección'. The 'Ajustes' menu is highlighted, and a blue arrow points to it from the right. The menu items are as follows:

- Sincronizar y guardar datos Iniciar sesión
- Nueva pestaña Ctrl+T
- Nueva ventana Ctrl+N
- Nueva ventana privada Ctrl+Mayús.+P
- Marcadores >
- Historial >
- Descargas Ctrl+J
- Contraseñas
- Complementos y temas Ctrl+Mayús.+A
- Imprimir... Ctrl+P
- Guardar como... Ctrl+S
- Buscar en la página... Ctrl+F
- Tamaño - 100% + ↕
- Ajustes**
- Más herramientas >
- Ayuda >
- Salir Ctrl+Mayús.+Q

Clip en configuración

The image shows the Firefox 'about:preferences' settings page. The browser's address bar displays 'Firefox about:preferences'. A search bar at the top of the settings page is labeled 'Buscar en ajustes'. On the left, a sidebar lists categories: General, Inicio, Buscar, Privacidad & Seguridad, Sincronización, Extensiones y temas, and Firefox Asistencia. The 'General' section is expanded, showing several checked options: 'Usar desplazamiento automático', 'Usar desplazamiento suave', 'Mostrar un teclado táctil cuando sea necesario', 'Activar controles de vídeo picture-in-picture', 'Controlar los medios con el teclado, los auriculares o la interfaz virtual', 'Recomendar extensiones mientras se navega', and 'Recomendar funciones mientras navega'. Below this, the 'Configuración de red' section is visible, with a 'Configuración...' button highlighted by a blue arrow. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 10:50 p.m. on 15/09/2021.

Ajustes

Firefox about:preferences

Buscar

Buscar en ajustes

General

- Usar desplazamiento automático
- Usar desplazamiento suave
- Mostrar un teclado táctil cuando sea necesario
- Usar siempre las teclas del cursor para navegar dentro de las páginas
- Buscar texto cuando comience a escribir
- Activar controles de vídeo picture-in-picture [Saber más](#)
- Controlar los medios con el teclado, los auriculares o la interfaz virtual [Saber más](#)
- Recomendar extensiones mientras se navega [Saber más](#)
- Recomendar funciones mientras navega [Saber más](#)

Configuración de red

Configurar cómo se conecta Firefox a Internet. [Saber más](#)

Configuración...

Extensiones y temas

Firefox Asistencia

10:50 p. m.
15/09/2021

Seleccionar Autodetectar configuración del proxy del sistema

The image shows the 'Configuración de conexión' (Connection Settings) dialog box in Firefox. The dialog is titled 'Configuración de conexión' and has a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: 'Configurar acceso proxy a Internet' and 'No usar proxy para'.
In the 'Configurar acceso proxy a Internet' section, there are four radio button options:

- Sin proxy
- Autodetectar configuración del proxy para esta red
- Usar la configuración del proxy del sistema
- Configuración manual del proxy

The 'Configuración manual del proxy' option is selected. Below this, there are three proxy configuration rows:

- Proxy HTTP: proxy.sld.cu, Puerto: 3128
- Usar también este proxy para HTTPS
- Proxy HTTPS: proxy.sld.cu, Puerto: 3128
- Host SOCKS: prox.sld.cu, Puerto: 3128

Below the SOCKS host, there are two radio button options: SOCKS v4 and SOCKS v5.
At the bottom of the 'Configurar acceso proxy a Internet' section, there is an option: URL de configuración automática del proxy, with an empty text field and a 'Recargar' button.
The 'No usar proxy para' section has a text field with 'http...' and a scroll-down arrow.
At the bottom right of the dialog, there are three buttons: 'Aceptar' (blue), 'Cancelar', and 'Ayuda'.
In the background, the Firefox 'Ajustes' (Settings) window is visible, with a blue arrow pointing to the 'Inicio' (Home) option in the left sidebar. The taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 10:52 p. m. on 15/09/2021.